Installazione e configurazione di un server VMware vSphere ESXi

Con il termine virtualizzazione si intende il processo di creazione di una risorsa (come ad esempio un server) in modo virtuale invece che fisico.

In ambito server lo scopo della virtualizzazione è quello di creare più istanze virtuali di sistemi operativi su di un'unica macchina fisica. Questo è possibile grazie ad un software (chiamato **hypervisor**) che simula l'esistenza di un hardware fornendo tutte le risorse necessarie alle macchine virtuali per eseguire le proprie applicazioni. Il risultato è che tutte le macchine virtuali si comportano come server individuali, aumentando così le prestazioni dell'infrastruttura complessiva e riducendone i costi. Tutta la potenza di calcolo è riunita ed assegnata ai vari servizi mentre le risorse di elaborazione vengono replicate e distribuite durante l'esecuzione delle applicazioni.

I vantaggi di questo tipo di virtualizzazione sono sia di tipo economico che funzionale :

- *Risparmio sui costi di infrastruttura*: meno investimenti sui server fisici e meno spazio occupato da macchine, rack, ecc...
- *Risparmio energetico*: la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse hardware porta ad un minor consumo energetico sia per l'alimentazione delle macchine fisiche che per i condizionatori necessari a tenere controllata la temperatura.
- *Sicurezza*: ogni singola macchina virtuale è composta da pochi files rendendo di conseguenza semplice e veloce il processo di salvataggio dell'intera macchina o la migrazione della stessa su altri server fisici. I tempi per il *disaster recovery* si accorciano notevolmente.
- *Scalabilità*: le risorse allocate ad una macchina possono variare in tempi brevissimi evitando lunghe interruzioni di servizi.
- *Semplicità di amministrazione*: tutte le macchine virtuali possono essere gestite da un unico pannello ed anche gli eventuali guasti hardware sono più facili da individuare e riparare.

VMware

Una delle prime aziende a fornire strumenti di virtualizzazione è stata **VMware Inc.** che, avendo capito per tempo la portata della rivoluzione in atto, è riuscita ad imporsi quale leader del nascente mercato della virtualizzazione



In questa guida, andremo a configurare un server, con il prodotto di maggior successo di VMware a livello enterprise: **VMware vSphere Hypervisor**, chiamato anche **ESXi vSphere**,

VMware ESXi

VMware ESXi è una piattaforma per la virtualizzazione di tipo **bare metal** ovvero si installa direttamente sul server fisico, a differenza ad esempio del prodotto *VMware workstation* che necessita di un sistema operativo sul quale installarsi e che magari molti di voi avranno già usato per avere macchine virtuali sul proprio PC.

Installando ESXi direttamente sul server fisico che vorremo andare a **virtualizzare**, esso fungerà da base per i sistemi operativi delle macchine virtuali che andremo ad installare (Windows, Linux, ecc.) facendo da tramite tra loro e l'hardware per l'approvvigionamento delle risorse necessarie come memoria, cpu, storage e rete.



E' bene precisare che ESXi non è un sistema operativo, (lo era invece il suo predecessore ESX) : tutti gli agenti sono eseguiti su quello che Vmware chiama **vmkernel**, un **nucleo** progettato per servire esclusivamente le macchine virtuali limitando l'interazione con il mondo esterno alle sole API necessarie per la gestione delle macchine virtuali. In questo modo si rende ESXi leggero, stabile e molto sicuro.

Installazione ESXi

Prima di iniziare è bene consultare l'elenco dei prodotti hardware compatibili con **ESXi** per assicurarci che il nostro hardware rientri fra questi e per farlo consultiamo la guida di compatibilità VMware <u>qui</u>. Come detto in precedenza vmkernel dispone di pochi drivers pertanto questa verifica è assolutamente necessaria.

Se invece dovete ancora procurarvi il server da destinare alla virtualizzazione l'ideale sarebbe valutare l'acquisto di un hardware già certificato per VMware ESXi. Potete fare questa ricerca nel sito del produttore dell'hardware di vostro interesse; ad esempio, <u>questa</u> è la lista dei server HP certificati per VMware.

Si potrebbe pensare anche di assemblare un server con altre caratteristiche ma a questo punto bisognerebbe avventurarsi sulla rete alla ricerca di driver per il proprio hardware da aggiungere, mediante appositi tools, al software di installazione di ESXi

Scaricare il software dal sito VMware

Al momento della realizzazione della guida la versione disponibile è la 6.5 e anche se i prodotti sono gratuiti è necessario eseguire prima la registrazione.

Il prodotto che andremo a installare è *VMware vSphere Hypervisor*, esso include *VMware ESXi* per l'installazione su server e *vSphere Client* per la gestione.

Oltre alla versione standard è possibile trovare immagini ISO customizzate per le principali marche di server. Ad esempio per chi andrà ad installare ESXi su un server HP ProLiant può essere utile installare direttamente l'immagine ad esso dedicata. I vantaggi, come è facile intuire, riguardano soprattutto i driver, essendo queste immagini sviluppate in collaborazione con il produttore dei server che si preoccupa di inserire all'interno tutto il necessario.

Procediamo posizionandoci sul **Sito di VMware** eseguiamo la login o la registrazione. Una volta terminato l'accesso portiamoci nella sezione dei software gratuiti e scarichiamo l'immagine ISO di **VMware vSphere Hypervisor**. Come vedete viene fornita anche una License Key gratuita che sarà necessaria per l'attivazione del prodotto. Leggendo la nota vediamo che possiamo usare la stessa chiave per eseguire fino a 6 installazioni, ma per avere assistenza da VMware è necessario sottoscrivere un contratto.

Installare VMware vSphere Hypervisor

Terminato il download andiamo scrivere l'immagine ISO su CD o sul supporto che preferiamo e avviamo il server facendogli fare il boot sull'unità con l'immagine appena scritta (vedi <u>Unetbootin</u> per maggiori info su come creare USB drive avviabili)



Intanto che l'immagine si avvia, compare di seguito il messaggio di benvenuto che ci consiglia di verificare la compatibilità dell'Hardware prima di procedere

Welcome to the VMware ESXi 6.0.0 Installation VMware ESXi 6.0.0 installs on most systems but only systems on VMware's Compatibility Guide are supported. Consult the VMware Compatibility Guide at: http://www.vmware.com/resources/compatibility Select the operation to perform. (Esc) Cancel (Enter) Continue

End User License Agreement (EULA)
VMWARE END USER LICENSE AGREEMENT
PLEASE NOTE THAT THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT SHALL GOVERN YOUR USE OF THE SOFTWARE, REGARDLESS OF ANY TERMS THAT MAY APPEAR DURING THE INSTALLATION OF THE SOFTWARE.
IMPORTANT-READ CAREFULLY: BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, YOU (THE INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY) AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU MUST NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND YOU MUST DELETE OR RETURN THE UNUSED SOFTWARE TO THE VENDOR FROM WHICH YOU ACQUIRED IT WITHIN THIRTY (30) DAYS AND REQUEST A REFUND OF THE LICENSE FEE, IF ANY, THAT
Use the arrow keys to scroll the EULA text
(ESC) Do not Accept (F11) Accept and Continue

Accettiamo quindi la licenza e selezioniamo il disco sul quale andare ad eseguire l'installazione. Vi ricordo che ESXi può essere installato sia su disco singolo che su raid, oppure su chiavetta USB.

	VMware ES	Xi 6.0.0 Installe	٢							
	Select a Disk t	o Install or Upgr	ade							
* Contains a # Claimed by V	* Contains a VMFS partition # Claimed by VMware Virtual SAN (VSAN)									
Storage Device	•		Capacity							
Local: VMware, VI Remote: (none)	‱are Virtual S (mp)	:.vmhba1:C0:T0:L0)	5.00 GiB							
(Esc) Cance	el (F1)Details	(F5) Refresh	(Enter) Continue							

VMware ESXi 6.0.0 Installer
Please select a keyboard layout
Estonian Finnish French German Greek Icelandic Italian
Use the arrow keys to scroll.
(Esc) Cancel (F9) Back (Enter) Continue

Selezioniamo quindi la lingua e digitiamo la password dell'utente root:

Er	iter a root pa	ssword	
Root password: Confirm password: Plea	– ise enter a pa	ssword.	
(Esc) Cancel	(F9) Back	(Enter) Continue	

A questo punto se non vi sono avvisi di incompatibilità possiamo iniziare l'installazione premendo F11.

(Confirm Install						
The installer is com Mpx	The installer is configured to install ESXi 6.0.0 on: mpx.vmhba1:C0:T0:L0.						
Warning: This	disk will be r	epartitioned.					
(Esc) Cancel	(F9) Back	(F11) Install					

Alla fine dell'installazione, dopo che il server si è riavviato, come richiesto, la nostra infrastruttura sarà pronta per essere utilizzata, prima però è bene controllare le impostazioni di rete settando un indirizzo IP statico. Selezionare quindi *Configure Management Network*, quindi impostare l'indirizzo IP statico ed infine in *Troubleshooting Options* abilitare il protocollo SSH (in alternativa è possibile abilitarlo anche dal vSphere Client). Da questa schermata è anche possibile eseguire le seguenti azioni:

- Modificare la password di root
- Configurare le impostazioni di rete
- Configurare la tastiera
- Visualizzare i Log si sistema
- Resettare la configurazione

System Customization

Configure Password Configure Lockdown Mode

Configure Management Network

Restart Management Network Test Management Network Network Restore Options

Configure Keyboard Troubleshooting Options

View System Logs

View Support Information

Reset System Configuration

Selezionare la scheda di rete da assegnare alla Management tramite la voce **Network Adapters** Per poter assegnare l'indirizzo IP al nostro server, posizionarsi su **IPv4 Configuration** quindi premere **INVIO**

IPv4 Configuration	
This host can obtain network settings automatic includes a DHCP server. If it does not, the fo specified:	cally if your network llowing settings must be
() Disable IPv4 configuration for management (() Use dynamic IPv4 address and network config (o) Set static IPv4 address and network configu	network guration uration:
IPv4 Address Subnet Mask Default Gateway	[192.168.0.19] [255.255.255.0] [192.168.0.1]
КUp/Down> Select КSpace> Mark Selected	<pre><enter> OK <esc> Cancel</esc></enter></pre>

Selezionare di seguito **Set Static IPv4 Address and network configuration** quindi inserire IP Address la Subnet Mask ed il Default Gateway e premere **INVIO** per salvare la configurazione.

Se necessario inserite anche i Server DNS in **DNS Configuration** e il **Custom DNS Suffix**

Premere ESC per uscire dalla schermata di configurazione



Premere il tasto **Y** per salvare le impostazioni e riavviare i servizi di rete. Se tutto è andato a buon fine dovremmo poter eseguire il ping all'Host ESXi direttamente dal nostro PC



Download, installazione e primo utilizzo di vSphere Client

Per gestire il sistema di virtualizzazione appena installato è necessario procurarsi il client che ci interfacci sul server. Di fatto procederemo esclusivamente dal Client per poter operare sul Server. Nella versione free l'unico client disponibile è **vSphere** ed è installabile solamente su ambienti Windows.



NOTA

Le alternative a pagamento sono invece due:

- la prima alternativa consiste nell'utilizzare *vCenter Server*, un prodotto più evoluto che offre una piattaforma centralizzata per la gestione degli ambienti virtuali ed è indicato per chi si trova a gestire un grande numero di server virtualizzati; tramite vCenter avremo anche la possibilità di ottenere un Web Client fruibile via browser.
- la seconda alternativa ci viene invece offerta dal prodotto di uso domestico *VMware Workstation*. Questo popolare software di virtualizzazione permette infatti non solo di creare macchine virtuali sul proprio PC ma anche di collegarci ai nostri server ESXi tramite la funzione *Connect to a Remote Server*. Il prodotto è a pagamento e installabile anche su distribuzioni Linux.

Scarichiamo VMWare vSphere Client direttamente dal nostro Host all'indirizzo qui sotto oppure <u>qui</u>:

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI670&productId=742&rPId=237 61



Selezioniamo Download vSphere Client e seguiamo le istruzioni installando così il client in locale.

Ad installazione completa eseguiamo vSphere :

Start > Programmi > VMware > VMware vSphere Client

Per il collegamento al nostro sistema ESXi è necessario inserire indirizzo IP del server quindi la username e la password:

Ø	VMware vSphere Client
vmware [.] VMware vSphere [.]	
Client	
All vSphere feature available only thr vSphere Client w feature set as vS	ares introduced in vSphere 5.5 and beyond are ough the vSphere Web Client. The traditional ill continue to operate, supporting the same ophere 5.0.
To directly manage a s To manage multiple ho vCenter Server.	ingle host, enter the IP address or host name. sts, enter the IP address or name of a
IP address / Name	e: 192.168.100.128
<u>U</u> ser name:	root
Password:	*****
	Use <u>W</u> indows session credentials

Configurazione licenza VSPHERE

Ad accesso avvenuto un avviso ci comunica la scadenza (60 giorni) della nostra installazione di **VMware vSphere Hypervisor** e quindi, per prima cosa, attiviamo la License Key che ci è stata fornita in fase di registrazione.



Prof. ROSELLI Sergio - ISISS "Valle Seriana" - Gazzaniga (Bg)

Per inserire la licenza posizionarsi su Licensed Fetaures, quindi cliccare su Edit in alto a sinistra

1	Desident		Ausilabla	_
	Product		Available	-
	Evaluation Mode (No License)	(au)		
	(No License	(ey)		
- 1				
•	Assign a new license k	/ to this host		
•	Assign a <u>n</u> ew license k	y to this host		
•	Assign a <u>n</u> ew license k Enter <u>K</u> ey	y to this host		
(Prod	Assign a <u>n</u> ew license k Enter <u>K</u> ey	/ to this host		
(• [Capa	Assign a <u>n</u> ew license k Enter <u>K</u> ey luct: - acity: -	/ to this host		
(• [Prod Capa Avai	Assign a <u>n</u> ew license k Enter <u>K</u> ey luct: - acity: - lable: -	/ to this host		

Selezionare **Assign a new license key to this host** → **Enter Key** quindi inserire la licenza e confermare in questo modo le funzioni disponibili saranno attivate senza scadenze temporali.

Creazione di un server virtuale con vSphere

Abbiamo a questo punto, ultimato la preparazione del nostro ambiente di virtualizzazione, ora non ci rimane che creare le macchine virtuali che vogliamo.

Per farlo apriamo il nostro **vSphere Client**, selezioniamo il server al quale ci siamo connessi e facciamo click sull'icona *New Virtual Machine*.

Getting Started Summary Virtual Machines Resource Allocation Performance Configuration Local Users & Groups Events Permiss

What is a Host?

A host is a computer that uses virtualization software, such as ESX or ESXi, to run virtual machines. Hosts provide the CPU and memory resources that virtual machines use and give virtual machines access to storage and network connectivity.

You can add a virtual machine to a host by creating a new one or by deploying a virtual appliance.

The easiest way to add a virtual machine is to deploy a virtual appliance. A virtual appliance is a pre-built virtual machine with an operating system and software already installed. A new virtual machine will need an operating system installed on it, such as Windows or Linux.



Basic Tasks Deploy from VA Marketplace Create a new virtual machine

Si aprirà lo Wizard per la creazione della nuova macchina virtuale dove andremo ad indicare quali e quante risorse vogliamo allocarle.

Configuration Name and Location Datastore Guest Operating System Greate a Disk. Ready to Complete Create a virtual machine with the most common devices and configuration option Create a virtual machine with additional devices or specific configuration options.
--

La prima scelta che ci troviamo ad affrontare è relativa al tipo di configurazione da intraprendere: *Typical* o *Custom* e conseguentemente :

- dare un nome alla nostra macchina virtuale;
- scegliere in quale datastore creare la nostra nuova VM (un datastore è un'unità logica di archiviazione; fate attenzione a non saturare mai il datastore altrimenti backup e snapshot delle nostre macchine non potranno essere creati);
- indicare che tipo di sistema operativo verrà installato sulla VM (attenzione! il sistema operativo NON verrà installato in automatico, ma dovremo installarlo noi manualmente), decidere quanta memoria assegnare alle VM e su quale rete collegarla;
- specificare le caratteristiche del disco che verrà creato.

Al momento della creazione del disco, oltre alla dimensione dovremo indicare anche la tipologia scegliendo una tra le seguenti 3 opzioni:

• *Thick provision Lazy zeroed*: lo spazio sul disco indicato viene interamente allocato ma all'interno di esso i blocchi verranno azzerati solo prima di essere scritti.

- *Thick provision Eager zeroed*: lo spazio sul disco viene interamente allocato e tutti i relativi blocchi vengono subito azzerati alla creazione.
- *Thin Provision*: lo spazio viene allocato dinamicamente su richiesta, senza perciò occupare subito tutta la dimensione del disco indicata. Il disco crescerà di dimensione in base alle necessità della macchina virtuale.

NOTA

Le uniche avvertenza sono le seguenti, visto che stiamo costruendo un'infrastruttura virtuale:

- evitare dischi con Thin Provisioning, potrebbe verificarsi, dopo diversi mesi di funzionamento, il blocco dei server virtuali configurati a causa dell'esaurimento dello spazio sui dischi. Un disco di tipo *thin* rispetto ad uno *thick* occuperà solo lo il necessario, risparmiando spazio sullo storage. Di contro però, le prestazioni di scrittura caleranno lievemente.
- Verificare che le periferiche siano collegate al boot di avvio per il primo boot
- la rete va impostata come **bridged** (a meno che non siate più che sicuri di cosa vogliate fare)

Create a Disk Specify the virtual disk siz	ze and provisioning policy		Virtual Machine Version: 13
Configuration	Datastore:	datastore 1	
Storage Guest Operating System Network	Available space (GB):	11,6	
Create a Disk Ready to Complete	Thick Provision Lazy Z Thick Provision Eager	eroed	
	C Thin Provision	28/080	

- ✓ Selezioniamo quindi l'opzione più idonea alle nostre esigenze e proseguiamo nelle operazioni.
- ✓ Terminata la creazione della macchina sarà sufficiente procedere con l'installazione del sistema operativo.

Come detto all'inizio, un grande vantaggio della virtualizzazione è la scalabilità delle risorse; di fatto quelle appena impostate sulla nostra macchina possono variare velocemente se domani le esigenze cambieranno.

Facciamo click col tasto destro sulla nuova macchina e selezioniamo *Open Console,* la console della macchina che possiamo descrivere anche come il monitor virtuale del nostro nuovo server.

Avviamo la macchina con il tasto **play** e carichiamo subito l'immagine del sistema operativo da installare.

Ad esempio se abbiamo un'immagine .iso *Ubuntu* sul computer dal quale abbiamo lanciato vSpehere client, possiamo selezionare:

CD/DVD drive1 > Connect to ISO image on local disk

e cominciare quindi l'installazione.

rile	view	VIVI								
	00		9	0	B	R	Ø	D.		
							3	CD/DVD drive 1	•	Connect to D:
										Connect to ISO image on local disk
										Connect to host device
										Connect to ISO image on a datastore

NOTA

Sulla console la combinazione di tasti *ctrl+alt+canc* è sostituita da *ctrl+alt+ins*.

In alternativa si può lanciare il comando dal menù: VM > Guest > Send Ctrl+Alt+del

Datastore

Dopo aver visto come installare VMware ESXi e creare macchine virtuali soffermiamoci su alcuni concetti utili per approfondire la nostra esperienza riguardo a questo potente strumento.

I Datastore sono contenitori logici che nascondono le specifiche intrinseche di ogni dispositivo di archiviazione del sistema per mettere a disposizione un modello uniforme per la memorizzazione dei file della macchina virtuale (i datastore, in realtà, possono essere utilizzati anche per memorizzare altre risorse come ad esempio immagini ISO o template di macchine virtuali.

A seconda del tipo di storage utilizzato un datastore può avere due tipi di file system:

- **VMFS** (Virtual Machine File System): File system cluster (ovvero disponibile in lettura/scrittura a più host ESXi) ad alte prestazioni ottimizzato per le macchine virtuali.
- NFS (Network File System): File system di rete, usato tipicamente per collegare un'unità NAS.

Tipicamente i datastore risiedono internamente al server fisico, sia sotto forma di singolo disco (SAS/SATA) che di sistema RAID. Nel casi più evoluti però il datastore viene collocato all'esterno delle macchine e collegato via SAS o iSCSI tramite rete ethernet o in fibra ottica.

Per aggiungere un adattatore iSCSI andiamo sul menu:

Configuration > Storage Adapters

e selezioniamo la funzione Add...

Hardware	Storage Adapters			Add Re
Health Status	Device	Туре	WWN	
Processors	PIIX4 for 430TX/440BX	MX IDE Controller	itereliter.	
Memory Storage Networking • Storage Adapters Network Adapters Advanced Settings Power Management	Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state Image: Solution of the second state <td< td=""><td>Block SCST Storage Adapter Software ISCSI Adapter I Software FCoE Adapter OK</td><td>Cancel</td><td></td></td<>	Block SCST Storage Adapter Software ISCSI Adapter I Software FCoE Adapter OK	Cancel	

Esplorare i datastore

Per esplorare i datastore disponibili possiamo collegarci tramite SSH al server e portarci sulla seguente directory:

/vmfs/volumes

Se preferiamo invece il client vSphere, possiamo raggiungerli dal menu:

Configuration > Storage (click destro per navigare all'interno)

Hardware	View: Datastor	es Devices						
Health Status	Datastores							
Processors	Identification	> Device	Drive Type	Capacity	Free	Type		
Memory	datastore*	1.0 mal 1/14/11/00	Diele tree con	12,50 GB	11,63 GB	VMFS		
 Storage 	Browse Datastore							
Networking	Rename							
Storage Adapters	Unmount							
Network Adapters		Delete						
Advanced Settings		Delete						
Power Management		Refresh						
Software		Properties						
Lirenced Features		Copy to Clipboard CTRL+C						
The Color Cold Ca								

Gestione di Memoria e CPU

Memoria

Attraverso vSphere client possiamo vedere le impostazioni di allocazione della memoria RAM ed eventualmente modificarle. La memoria impostata al momento della creazione della macchina virtuale si chiama **Guest physical memory** ed è la memoria che il sistema operativo di quella macchina si vedrà disponibile.La **Host physical memory** invece è la memoria totale installata sul server a disposizione dell'hypervisor.

Un host ESXi alloca per ciascuna macchina la quantità di memoria che è stata indicata al momento della loro creazione e non ne assegnerà mai più di quella. Può però essere costretto ad assegnarne di meno se la somma della memoria dei Guests è superiore a quella Host. In questo caso a ciascuna macchina virtuale viene allocata una quantità di memoria pari ad un valore compreso tra i parametri **Reservation** e **Limit** gestito da ESXi stesso.

Per visualizzare la situazione attuale ed eventualmente modificarla evidenziamo l'host interessato, portiamoci sul menù *Resource Allocation* e selezioniamo il pulsante *Memory*.

CPU Total Capacity: Reserved Capacity: Available Capacity:	15186 MHz 0 MHz 15186 MHz	Memory Total Cap Reserved Available	acity: Capacity: Capacity:	61413 M 562 M 60851 M	18 18 18	
Name CPU Memory Stora	ge Reservation - MB	Limit - MB	Shares	Shares Value	% Shares	Туре
	0	Unlimited	Normal	174080	38	N/A
5 2	0	Unlimited	Normai	2560	0	N/A
Discussion in the second	0	Unlimited	Normal	3840	0	N/A
B Come	0	Unlimited	Normal	81920	17	N/A
B	0	Unlimited	Normal	92160	20	N/A
B be	Ó	Unlimited	Normal	2560	0	N/A
B martin	0	Unlimited	Normal	2560	0	N/A
the land of the land	0	Unlimited	Normal	10240	2	N/A
	0	Unlimited	Normal	2560	0	N/A
B	0	Unlimited	Normai	2560	0	N/A
B	0	Unlimited	Normal	81920	17	N/A

Da qui possiamo settare i valori di Reservation e Limit per ciascuna macchina virtuale. Inoltre andando a modificare il valore *Shares* possiamo anche dire all'hyervisor l'importanza della risorsa Ram per una macchina rispetto alle altre.

CPU

Al momento della creazione di una macchina virtuale per la CPU ci viene chiesto quante socket virtuali e quanti cores per socket assegnare. Il valore significativo è il numero totale di cores che assegnamo alla CPU della nostra macchina.

La politica di gestione nell'allocazione della memoria vista in precedenza è sostanzialmente analoga a quella della CPU.

Nella sezione *View* spostiamoci dal tab Memory a quello CPU per avere le informazioni di utilizzo ed eventualmente gestire limiti e priorità come fatto in precedenza per la RAM.

CPU Total Capacity: Reserved Capacity: Available Capacity: Mew: CPU Memory Storage	15186 MHz 0 MHz 15186 MHz	Memory Total Cap Reserved Available	acity: Capacity: Capacity:	61413 M 562 M 60851 M	18 18 18	
Name	Reservation - MHz	Limit - MHz	Shares	Shares Value	% Shares	Type
	0	Unlimited	Normal	8000	33	N/A
	0	Unlimited	Normal	1000	4	N/A
	0	Unlimited	Normal	1000	4	N/A
	0	Unlimited	Normal	2000	8	N/A
B Passan	0	Unlimited	Normal	3000	12	N/A
B line	0	Unlimited	Normal	1000	4	N/A
B months	0	Unlimited	Normal	1000	4	N/A
	0	Unlimited	Normal	1000	4	N/A
B han	0	Unlimited	Normal	1000	4	N/A
	0	Unlimited	Normal	1000	4	N/A
	0	Unlimited	Normal	4000	16	N/A